

127018, Москва, Сущёвский Вал, 18
Телефон: (495) 995 4820
<https://CryptoPro.ru>
E-mail: info@CryptoPro.ru



Средство

Криптографической

Защиты

Информации

КриптоПро CSP

Версия 5.0 R3 KC1

(исполнение 1-Base)

Инструкция по использованию.

JavaCSP

ЖТЯИ.00101-03 92 04
Листов 27

© ООО «КРИПТО-ПРО», 2000-2024. Все права защищены.

Авторские права на средство криптографической защиты информации КриптоПро CSP и эксплуатационную документацию к нему зарегистрированы в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатент).

Документ входит в комплект поставки программного обеспечения СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0 R3 КС1; на него распространяются все условия лицензионного соглашения. Без специального письменного разрешения ООО «КРИПТО-ПРО» документ или его часть в электронном или печатном виде не могут быть скопированы и переданы третьим лицам с коммерческой целью.

Содержание

Список сокращений	4
1 Установка КриптоПро JavaCSP	6
1.1 Способы установки	6
1.2 Кодировки в Java	6
1.3 Установка на Windows	7
1.3.1 Установка с помощью графического инсталлятора	7
1.3.2 Установка с помощью командной строки	14
1.4 Установка на UNIX и Mac OS	15
1.5 Локальная установка вызовом Java	16
1.6 Ввод серийного номера лицензии	17
1.7 Политики безопасности	18
1.7.1 Права доступа для JCSP.jar	18
1.7.2 Права доступа для администратора КриптоПро JavaCSP	19
1.7.3 Права доступа для приложений	19
1.7.4 Права доступа пользователя	19
2 Контрольная панель	21
2.1 Закладка «Java CSP»	21
2.2 Закладка «Настройки Java CSP»	22
2.3 Закладка «Алгоритмы»	23
2.4 Закладка «Хранилища ключей и сертификатов»	25
3 Настройка параметров провайдера с помощью Preferences	27

Список определений и сокращений

CRL	Список отозванных сертификатов (Certificate Revocation List)
HDD	Жесткий магнитный диск (Hard Disk Drive)
АРМ	Автоматизированное рабочее место
АС	Автоматизированная система
ГМД	Гибкий магнитный диск
ДСЧ	Датчик случайных чисел
НСД	Несанкционированный доступ
ОС	Операционная система
ПАК	Программно-аппаратный комплекс
ПО	Программное обеспечение
СВТ	Средства вычислительной техники
СКЗИ	Средство криптографической защиты информации
СОС	Список отозванных сертификатов (Certificate Revocation List)
СФ	Среда функционирования
УЦ	Удостоверяющий Центр
ЦС	Центр Сертификации
ЦР	Центр Регистрации
ЭД	Электронный документ
ЭП	Электронная подпись

Аннотация

Настоящая Инструкция содержит описание процесса установки и использования контрольной панели модуля КриптоПро JavaCSP (JCSP), входящего в состав средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версия 5.0 R3 KC1 (исполнение 1-Base).

Модуль КриптоПро JavaCSP предоставляет доступ к реализациям российских криптографических алгоритмов и функционирует под управлением виртуальной Java-машины.

1 Установка КриптоПро JavaCSP

1.1 Способы установки

В случае использования Java-машин версии 11 и выше:

Установка КриптоПро JavaCSP в случае эксплуатации ПО в ОС Windows/*nix не требуется.

Эксплуатация осуществляется путем добавления провайдеров в список java.security:

```
security.provider.<N>=JCSP
security.provider.<N>=Crypto
security.provider.<N>=RevCheck
```

Библиотеки должны быть добавлены в classpath.

В случае использования Java-машин версии 1.8 (8):

Для установки КриптоПро JavaCSP на ПЭВМ с установленной Java-машиной версии 1.8 (8) следуйте инструкции, описанной в соответствующем используемой ОС разделе.

Основной способ установки КриптоПро JavaCSP состоит в запуске командного файла, входящего в состав дистрибутива СКЗИ; имя командного файла зависит от операционной системы, на которую производится установка. Другие способы — это установка отдельно модуля КриптоПро JavaCSP с помощью установщика JCSPInstaller или с помощью опции -jar программы java.

В системе уже может быть установлен КриптоПро JavaCSP более ранней версии. В этом случае модуль КриптоПро JavaCSP может быть обновлен согласно инструкциям, приведенным ниже. Следует учитывать, что между версиями продуктов могут быть существенные отличия, в этом случае перед установкой КриптоПро JavaCSP необходимо предварительно удалить предыдущую версию продукта.

Для установки КриптоПро JavaCSP Вы должны иметь права администратора на данной рабочей станции.

1.2 Кодировки в Java

При запуске классов КриптоПро JavaCSP сообщения будут выводиться в кодировке, принятой в Вашей виртуальной машине Java по умолчанию. Если кодировка, установленная Java при запуске, отличается от кодировки окна, текст будет отображаться некорректно. Изменить кодировку при запуске Java можно, указав значением переменной file.encoding нужную кодировку, например:

```
java -Dfile.encoding=Cp866 -version
```

Из кода программы сменить кодировку можно методом:

```
System.setProperty("file.encoding", "UTF-8")
```

Если Вы хотите, чтобы КриптоПро JavaCSP выводил сообщения в другой кодировке, измените значение переменной. Такое возможно, например, если Вы собираетесь перенаправить вывод в файл и анализировать его потом, используя другую кодировку:

```
install.bat \java >log.txt 2>&1
```

В UNIX-системах Java-машины используют для определения кодировки значение переменной LANG. Пожалуйста, убедитесь в том, что значение этой переменной совпадает с кодировкой Вашего окна.

1.3 Установка на Windows

В случае использования Java-машин версии 11 и выше:

Установка КриптоПро JavaCSP в случае эксплуатации ПО в ОС Windows не требуется.

Установка КриптоПро JavaCSP на ОС Windows с установленной Java-машиной версии 1.8 (8) должна проводиться администратором с помощью командной строки из папки с инсталлятором:

```
setup_console.bat <путь_к_JRE>
```

Например: `setup_console.bat "C:\Program Files\Java\jdk1.8\jre"`

При этом будет использоваться исполняемый файл `<JRE>\bin\java.exe`, а также будет произведено полное удаление файлов КриптоПро JavaCSP, что может быть необходимо при разрешении ошибочных ситуаций. В любом случае, перед установкой автоматически осуществляется попытка деинсталляции КриптоПро JavaCSP на случай, если оно было ранее установлено.

Если имя компании содержит пробелы, то оно должно быть заключено в кавычки. Если имя компании указывается на русском языке, то кодировка должна совпадать с указанной в `<JRE>\lib\font.properties`.

По окончании процесса установки необходимо убедиться в корректности установки и ввести лицензию (см. [Ввод серийного номера лицензии](#)). Если она не была указана сразу, необходимо запустить сценарий:

```
ControlPane.bat <путь_к_JRE>
```

Если установка завершилась успешно, то будет запущена контрольная панель, в ней необходимо перейти на вкладку **Java CSP**. При необходимости введите лицензию, как это описано в разделе [Контрольная панель](#).

В связи с возможностью одновременного сосуществования нескольких JRE на одном компьютере необходимо следить за тем, чтобы установка, удаление и использование КриптоПро JavaCSP проводилось одним и тем же JRE, то есть программные модули запускались одним и тем же исполняемым файлом `<JRE>\bin\java.exe`.

1.3.1 Установка с помощью графического инсталлятора

Установка модуля КриптоПро JavaCSP вместе с нативной библиотекой может также может быть выполнена с помощью графического установщика `setup.exe`. Запуск `setup.exe` должен производиться под управлением учетной записи администратора.

Пошаговый процесс установки КриптоПро JavaCSP с помощью графического установщика представлен на рис. [1](#) — [3](#).




Рисунок 1. Окно выбора языка инсталлятора




Рисунок 2. Окно выбора действия




Рисунок 3. Окно с лицензионным соглашением

После выбора языка и действия (установка/удаление) мастером установки будет предложено указать, в какой JRE будут производиться настройка, какие модули следует установить/удалить/обновить (см. [рис. 4](#), [рис. 5](#)).




Рисунок 4. Окно выбора JRE




Рисунок 5. Окно выбора продукта

При установке провайдера можно указать, какой из них будет использоваться по умолчанию. В дальнейшем это настройку можно изменить в панели на закладке «Алгоритмы». В зависимости от приоритета тот или иной провайдер будет находиться выше в списке провайдеров `java.security`.



Примечание. При установке модуля CADES необходимо скопировать в папку `<JRE>/lib/ext` файлы библиотек `bouncycastle`.

С помощью пункта «Установить» может быть произведена как установка, так и обновление модулей. Если в указанной JRE уже имеется установленный JCP и другие модули (в том числе JCSP), то может быть предложено их обновить, если их версия устарела. Затем будет предложено указать серийные номера выбранных для установки продуктов (см. [рис. 6](#)). Если они не указаны, то будут использованы серийные номера по умолчанию сроком действия 3 месяца. В этом же окне возможна проверка лицензий.




Рисунок 6. Окно ввода серийных номеров продуктов

Далее будет предложено проверить корректность введенной ранее информации, удаление настроек (в случае удаления модулей) (см. [рис. 7](#)).




Рисунок 7. Окно проверки настроек установки/удаления

Затем произойдет установка/удаление выбранных продуктов с выполнением логирования в окне установщика (см. [рис. 8](#)).




Рисунок 8. Окно процесса установки

В случае успешного выполнения установки будет отображено окно (см. [рис. 9](#)). После перехода далее в случае установки может быть предложено запустить панель управления и создать ярлык для запуска Контрольной панели на Рабочем столе (см. [рис. 10](#)).




Рисунок 9. Окно с результатами установки




Рисунок 10. Завершение установки

Процесс удаления отличается от установки только отсутствием некоторых шагов, таких как лицензионное соглашение, ввод серийных номеров.

В случае ошибки соответствующее сообщение появится в ходе или при завершении операции. Если по каким-то причинам удалить предыдущую версию не удастся (например, файлы заняты другим процессом), будет предложено перезапустить установщик (см. [рис. 8](#)).




Рисунок 11. Ошибка при удалении компонентов

После нажатия на кнопку «Далее» установщик будет перезапущен и перейдет к стадии проверки введенной информации (см. [рис. 7](#)), после чего ранее прерванная операция установки/удаления может быть возобновлена и завершена.

1.3.2 Установка с помощью командной строки

Консольная версия установщика `setup_console.bat` при запуске требует указать JRE. Она мало отличается от графической версии. Возможны 2 варианта использования консольного установщика:

1) пошагово указывать язык установщика, JRE и вводить данные аналогично тому, как это делается в графическом установщике; при этом можно использовать клавишу Enter для сохранения значения по умолчанию на каждом шаге.

2) выполнить установку/удаление без взаимодействия с пользователем. Обязательно необходимо указывать аргумент `-force`. Это возможно при использовании дополнительных параметров командной строки, например (`setup_console.bat -help`):

```
setup_console.bat <JRE> -force [-ru | -en] [-install | -uninstall] [-jre <value>]
[-jcp | -jcryptop | [-cpssl | -sspissl] | -cades | -rutoken | -j6cf | -jcsp] [-serial_jcp <value>]
[-serial_cpssl <value> -serial_jcsp <value>] [-rmsetting] [-default_provider [0|1]]
```

где:

- `[-ru | -en]` — язык инсталлятора,
- `[-install | -uninstall]` — выбранное действие (установка или удаление),
- `[-jre <value>]` — путь к JRE (по умолчанию, если параметр не задан, будет использоваться текущая исполняемая JRE),
- `[-jcp | -jcryptop | -cades | -rutoken | -j6cf | -jcsp]` — основные доступные модули,
- `[-cpssl | -sspissl]` - TLS модули, модуль `sspiSSL` (`-sspissl`) входит только в состав дистрибутива JavaCSP провайдера, установка `sspiSSL` возможна только вместе с установкой провайдера JavaCSP (`-jcsp`), который должен быть задан, как провайдер по умолчанию (`-default_provider 1`), и установлен может быть только `cpSSL` или только `sspiSSL`,

- [-serial_jcp <value> -serial_cpssl <value> -serial_jcsp <value>] — серийные номера для выбранных продуктов,
- [-default_provider [0 | 1]] — провайдер по умолчанию (0 — JCP, 1 — JCSP),
- [-rmsetting] — удаление существующих настроек (только при удалении модулей).

Большинство аргументов может быть опущено. Так, отсутствие опции -jre приведет к использованию текущей исполняемой JRE, заданной в <JRE>.

Примеры команд:

1) установка JCSP и cpSSL в C:\Program Files\Java\jre8 с указанием серийного номера для JCSP и назначением JCSP провайдером по умолчанию:

```
setup_console.bat "C:\Program Files\Java\jre8" -force -ru -install -jre "C:\Program Files\Java\jre8" -jcp -jcsp -cpssl -serial_jcsp XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX -default_provider 1
```

2) удаление JCSP в JRE по умолчанию (текущая исполняемая JRE):

```
setup_console.bat "C:\Program Files\Java\jre8" -force -en -uninstall -jcsp
```

В этом случае после удаления JCSP все еще остается провайдером по умолчанию. Для изменения провайдера по умолчанию воспользуйтесь закладкой «Алгоритмы».

1.4 Установка на UNIX и Mac OS

В случае использования Java-машин версии 11 и выше:

Установка КриптоПро JavaCSP в случае эксплуатации ПО в ОС *nix не требуется. В случае ОС *nix настройка СКЗИ состоит в запуске командного файла configure.sh, входящего в состав дистрибутива КриптоПро Java CSP, для создания иерархии папок, необходимой для создания и хранения ключевых контейнеров. Запуск командного файла осуществляется под управлением учетной записи администратора.

Установка КриптоПро JavaCSP на ОС UNIX с установленной Java-машиной версии 1.8 (8) осуществляется аналогично установке КриптоПро JavaCSP на Windows, с разницей лишь в исполняемых файлах для установки и запуска контрольной панели.

Для **установки** КриптоПро JavaCSP необходимо выполнить команду:

```
./setup_console.sh <путь_к_JRE>
```

Например: setup_console.sh /usr/java/jdk1.8/jre

Для **удаления** КриптоПро JavaCSP необходимо выполнить команду:

```
setup_console.sh <путь_к_JRE>
```

Для **запуска контрольной панели** необходимо выполнить команду:

```
ControlPane.sh <путь_к_JRE>
```

При этом будет использоваться исполняемый файл <JRE>/bin/java.

Установка КриптоПро JavaCSP должна осуществляться администратором. Права, необходимые для установки КриптоПро JavaCSP, можно получить одним из следующих способов:

- Войти как пользователь root;

- Выполнив команду `su`;
- Выполнив команду `sudo -s` (единственный штатный способ для Mac OS).

Другой вариант установки — с помощью графического `setup_gui.sh` в системах Unix и Mac OS аналогичны Windows, за исключением одного отличия: JRE для установки/удаления в графическом установщике необходимо указать с помощью кнопки «Открыть...» (см. [рис. 4](#)) или вписав в специальное поле.

Графический установщик запускается с помощью скрипта `setup_gui.sh` под управлением учетной записи администратора. Работа консольного установщика описана в [разд. 1.3.2](#).

1.5 Локальная установка вызовом Java

В случае использования Java-машин версии 11 и выше:

Установка КриптоПро JavaCSP не требуется.

При установке КриптоПро JavaCSP на операционные системы с установленной Java-машиной версии 1.8 (8), отличные от Windows и Unix, необходимо воспользоваться установкой через вызов программы Java.

Перед запуском установки необходимо убедиться в том, что:

- все файлы для установки находятся в одном каталоге;
- в переменной окружения `PATH` первым встречается каталог `<JRE>/bin/` именно той Java-машины, в которую планируется проводиться установка, либо при каждом выполнении команд указывается полный путь к исполняемому файлу Java;
- установка производится администратором.

Для запуска программы установки необходимо вызвать Java с именем `jar`-файла, например:

```
java -classpath JCSP.jar ru.CryptoPro.JCSP.JCSPInstaller
```

Программа установки поддерживает следующие команды:

`-install`

Установка пакета или нескольких пакетов.

`-uninstall`

Удаление одного или нескольких пакетов.

`-installed`

Получение списка установленных пакетов.

`-help`

Получение справки.

При выполнении команды могут быть указаны дополнительные опции:

`-skipFiles`

Запретить копировать или удалять JAR-файлы.

-rmsetting

Удалить все настройки. При задании этой опции будут удалены все пользовательские и административные настройки. Рекомендуется использовать эту опцию только при полном удалении КриптоПро JavaCSP с компьютера. При обновлении версии КриптоПро JavaCSP, эту опцию использовать не рекомендуется.

-verbose [<file>]

Детализированный вывод протокола на экран или в файл <file>.

-dest [<folder>]

Установить в каталог <folder>.

-force

Отключить проверку наличия ранее установленного/удаленного пакета.

Для полной установки КриптоПро JavaCSP необходимо запустить:

```
java -classpath JCSP.jar ru.CryptoPro.JCSP.JCSPInstaller -install
```

При установке пакета JCSP могут быть указаны дополнительные опции:

-serial XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Установка серийного номера XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

-company "Your Company"

Установка компании владельца серийного номера, используется только совместно с -serial. Если имя компании содержит пробелы, то оно должно быть заключено в кавычки.

Для удаления КриптоПро JavaCSP необходимо запустить класс вариант установки с опцией -uninstall, например следующим образом:

```
java ru.CryptoPro.JCSP.JCSPInstaller -uninstall -skipfiles delfiles.lst
```

После завершения процесса удаления КриптоПро JavaCSP необходимо удалить все файлы имена которых находятся в списке delfiles.lst. Также необходимо удалить библиотеку cspjni.

1.6 Ввод серийного номера лицензии

Для работы с лицензией можно использовать контрольную панель (закладка **Java CSP**) или командную строку (класс ru.CryptoPro.JCSP.JCSPLicense).

Минимальные требования к лицензии для данной системы указаны на контрольной панели, также их можно узнать из командной строки:

```
ru.CryptoPro.JCSP.JCSPLicense -required
```

Ввод лицензии осуществляется вызовом класса ru.CryptoPro.JCSP.JCSPLicense с параметрами:

```
ru.CryptoPro.JCSP.JCSPLicense -serial "serial_number" -company "company_name" -store
```

Также можно проверить заданную лицензию без ее установки:

```
ru.CryptoPro.JCSP.JCSPLicense -serial "serial_number" -company "company_name"
```

Вызов класса `ru.CryptoPro.JCSP.JCSPLicense` без параметров проверит установленную лицензию.

Дату первой установки можно узнать с помощью команды:

```
ru.CryptoPro.JCSP.JCSPLicense -first
```

Для вывода справки:

```
ru.CryptoPro.JCSP.JCSPLicense ?
```

Для ввода лицензии с помощью контрольной панели откройте закладку **Java CSP** и нажмите кнопку **Ввод лицензии**. В открывшемся окне введите имя пользователя, название организации и серийный номер продукта (см. [рис. 12](#)).




Рисунок 12. Ввод лицензии

1.7 Политики безопасности

Политики безопасности описываются в файле `${java.home}/lib/security/java.policy`

1.7.1 Права доступа для JCSP.jar

В случае использования Java-машин версии 11 и выше:

КриптоПро JavaCSP запускается из каталога пользователя.

КриптоПро JavaCSP устанавливается в каталог `${java.home}\lib\ext`. Обычно этот каталог имеет права доступа, разрешающие всем jar-файлам, содержащимся в этом каталоге, получить все права доступа:

```
grant codeBase "file:${java.home}/lib/ext/*" {
    permission java.security.AllPermission;
};
```

Если этот каталог имеет права доступа, отличные от приведенных выше, необходимо настроить права доступа для JCSP.jar. Примерный вид этого файла приведен ниже.

```
grant codeBase "file:${java.home}/lib/ext/jcp.jar" {
    permission java.lang.RuntimePermission "preferences", "read";
    permission java.util.PropertyPermission "os.name", "read";
    java.util.PropertyPermission "<usedProperty>", "read";
};
```

<usedProperty> — Property, используемые при настройке каких-либо путей.

1.7.2 Права доступа для администратора КриптоПро JavaCSP

Администратору безопасности должны быть предоставлены следующие права доступа:

```
grant {
    permission java.lang.RuntimePermission "preferences", "read";
}
```

Кроме того, администратор безопасности должен иметь права доступа, зависящие от операционной системы, для доступа к настройкам Preferences. Например, для Windows администратор безопасности должен иметь права доступа для чтения/записи в ключ реестра `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Prefs\ru\Crypto/Pro\J/C/S/P`.

1.7.3 Права доступа для приложений

Установленные на виртуальную машину Java приложения не должны иметь доступ к ключам. Для этого все приложения, установленные на виртуальную машину Java, должны быть или получены от производителей доверенным способом или иметь права доступа, запрещающие доступ к ключам.

Обычно каталог `${java.home}\lib\ext` разрешает всем приложениям для всех пользователям все права доступа. Необходимо или ограничить эти права доступа, запретив доступ в каталоги содержащие ключи (а также к смарт-карте и дискете) или устанавливать в этот каталог только приложения производителей, полученные доверенным способом.

1.7.4 Права доступа пользователя

Пользователь КриптоПро JavaCSP должен обладать следующими правами доступа:

- Права доступа, зависящие от операционной системы, для доступа к настройкам Preferences. Например, для Windows пользователь должен иметь права доступа для чтения из ключа реестра `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Prefs\ru\Crypto/Pro\J/C/S/P`, в случае использования Java-машин версии 11 и выше — `HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\JavaSoft\Prefs\ru\Crypto/Pro\J/C/S/P`;

- Права доступа, зависящие от операционной системы, на чтение/запись/создание каталогов на дискету (при использовании носителя дискета).



Примечание. Для UNIX-платформ папки `keys` и `tmp`, заданные по умолчанию (`/var/opt/cproscsp/keys` и `/var/opt/cproscsp/tmp`), могут быть созданы только из-под учетной записи `root`. Для их автоматического создания с правильными правами доступа достаточно создать контейнер из-под `root` или, в случае использования Java-машин версии 11 и выше, выполнить запуск `configure.sh` из папки дистрибутива.

2 Контрольная панель

КриптоПро JavaCSP не имеет собственной контрольной панели. Он добавляет собственные закладки **Java CSP** и **Настройки Java CSP** на контрольную панель. В данном разделе приводится описание закладок КриптоПро JavaCSP, которые являются инструментом, позволяющим устанавливать и изменять лицензию криптопровайдера, параметры криптопровайдера и криптоалгоритмов.

Для запуска контрольной панели в Windows используйте:

```
ControlPane.bat <путь_к_JRE>
```

Для запуска контрольной панели в UNIX используйте:

```
ControlPane.sh <путь_к_JRE>
```

Запуск контрольной панели в других операционных системах осуществляется запуском класса `ru.CryptoPro.JCP.ControlPane.MainControlPane` принятым в используемой Вами системе способом.

2.1 Закладка «Java CSP»

Закладка **Java CSP** (см. [рис. 13](#)) предназначена для просмотра информации о текущей лицензии на использование криптопровайдера КриптоПро JavaCSP, а также для установки новой лицензии.




Рисунок 13. Закладка «Java CSP» контрольной панели

При установке криптопровайдера КриптоПро JavaCSP без ввода лицензии пользователю предоставляется лицензия с ограниченным сроком действия. Для использования КриптоПро JavaCSP после окончания этого срока пользователь должен ввести серийный номер с бланка Лицензии, полученной у организации-разработчика или организации, имеющей права распространения продукта (дилера). Для ввода лицензии нажмите кнопку **Ввод лицензии** и заполните соответствующее поле в открывшемся окне (подробнее см. [разд. 1.6](#)).

Если КриптоПро JavaCSP установлен в клиентской ОС, то он при выполнении криптографических операций проверку собственной лицензии не производит и допускает использование всего функционала. Если же КриптоПро JavaCSP установлен на сервере, то он требует серверную лицензию, проверку которой он производит при соответствующих вызовах криптографических функций. По истечении серверной временной лицензии, устанавливаемой по умолчанию, КриптоПро JavaCSP перестанет корректно работать.

В случае использования JTLS (срSSL) совместно с JCSP на сервере помимо серверной лицензии для срSSL потребуется также серверная лицензия JCSP.

Внимание! Лицензия будет сохранена только после нажатия кнопок «ОК» или «Применить».

Закладка **Java CSP** содержит следующую информацию:

- версия криптопровайдера КриптоПро JavaCSP;
- серийный номер лицензии на использование криптопровайдера КриптоПро JavaCSP;
- имя владельца лицензии;
- организация, к которой относится владелец;
- тип лицензии;
- допустимое число процессоров для данной лицензии (не используется);
- время действия лицензии;
- дату первой установки провайдера.

2.2 Закладка «Настройки Java CSP»

Закладка **Настройки Java CSP** (см. [рис. 14](#)) предназначена для просмотра информации о криптопровайдерах, используемых для исполнения криптографических операций, предоставляемых КриптоПро JavaCSP.




Рисунок 14. Закладка «Настройки Java CSP» контрольной панели

Также закладка предоставляет возможность изменения используемого криптопровайдера каждого

типа. По умолчанию установлены криптопровайдеры (указано для случая использования КриптоПро CSP), указанные в [табл. 1](#)

Таблица 1. Используемые КриптоПро JavaCSP по-умолчанию криптопровайдеры

Тип провайдера	Название используемого по умолчанию провайдера
GOST R 34.10-2001 Signature with Diffie-Hellman Exchange	Crypto-Pro GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider
GOST R 34.10-2012 (256) Signature with Diffie-Hellman Exchange	Crypto-Pro GOST R 34.10-2012 Cryptographic Service Provider
GOST R 34.10-2012 (512) Signature with Diffie-Hellman Exchange	Crypto-Pro GOST R 34.10-2012 Strong Cryptographic Service Provider

Для смены используемого криптопровайдера необходимо в выпадающем меню выбрать доступный криптопровайдер, после чего нажать кнопку «Применить». После этого изменения вступят в силу. Дополнительно можно выбрать, чьи контейнеры отображать (пользователя или компьютера) и в каком формате (по дружественному имени или уникальному).

Чтобы изменения отображались на закладке «Хранилища ключей и сертификатов», необходим перезапуск панели.

2.3 Закладка «Алгоритмы»

Закладка «Алгоритмы» (см. [рис. 15](#)) предназначена для просмотра используемых параметров реализованных криптографических алгоритмов. Помимо этого, допускается изменение текущих параметров на любые другие, допустимые соответствующими алгоритмами.




Рисунок 15. Закладка «Алгоритмы» контрольной панели

По умолчанию на закладке «Алгоритмы» определены настройки:

- Провайдер по умолчанию для генерации ключей (требуется перезапуск);
- Тип провайдера для настройки параметров.

По умолчанию на закладке «Алгоритмы» определен следующий набор параметров, которые можно настраивать в зависимости от выбранного типа провайдера:

- параметры алгоритма хэширования ГОСТ Р 34.11-94 (параметры по умолчанию для провайдера ГОСТ Р 34.10-2001), ГОСТ Р 34.11-2012 (256) (параметры по умолчанию для провайдера ГОСТ Р 34.10-2012, 256 бит) и ГОСТ Р 34.11-2012 (512) (параметры по умолчанию для провайдера ГОСТ Р 34.10-2012, 512 бит);
- параметры алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89 (параметры по умолчанию для провайдера ГОСТ Р 34.10-2001) и ТК26 Z (параметры по умолчанию для провайдера ГОСТ Р 34.10-2012);
- параметры алгоритма выработки и проверки электронной подписи: ГОСТ Р 34.10-2001 (параметры по умолчанию для провайдеров ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, 256 бит) и ГОСТ Р 34.10-2012 (512) (параметры по умолчанию для провайдера ГОСТ Р 34.10-2012, 512 бит);
- параметры алгоритма ключевого обмена ГОСТ Р 34.10-2001 (параметры обмена по умолчанию для провайдеров ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, 256 бит) и ГОСТ Р 34.10-2012 (512) (параметры по умолчанию для провайдера ГОСТ Р 34.10-2012, 512 бит).

Панель позволяет задать провайдер по умолчанию для работы на вкладке «Хранилища ключей и сертификатов» (после сохранения изменения потребует перезапуск панели, чтобы зафиксировать изменения на вкладке «Хранилища ключей и сертификатов»), а также устанавливать следующие параметры:

- параметры алгоритма хэширования ГОСТ Р 34.11-94 (параметры по умолчанию для провайдера ГОСТ Р 34.10-2001), ГОСТ Р 34.11-2012 (256) (параметры по умолчанию для провайдера ГОСТ Р 34.10-2012, 256 бит) и ГОСТ Р 34.11-2012 (512) (параметры по умолчанию для провайдера ГОСТ Р 34.10-2012, 512 бит);
- параметры алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89 (параметры по умолчанию для провайдера ГОСТ Р 34.10-2001) и ТК26 Z (параметры по умолчанию для провайдера ГОСТ Р 34.10-2012), а также параметры шифрования 1, параметры шифрования 2, параметры шифрования 3, параметры Оскар 1.1, параметры Оскар

1.0, параметры РИК1, ТК26 2, ТК26 1, ТК26 3, ТК26 4, ТК26 5, ТК26 6;

- параметры алгоритма выработки и проверки электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2001 (параметры по умолчанию для провайдеров ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, 256 бит) и ГОСТ Р 34.10-2012 (512) (параметры по умолчанию для провайдера ГОСТ Р 34.10-2012, 512 бит), а также параметры Оскар 2.x, параметры подписи 1 для провайдеров ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012 (256) и параметры ТК26 2 для провайдера ГОСТ Р 34.10-2012 (512);

- параметры алгоритма ключевого обмена ГОСТ Р 34.10-2001 (параметры обмена по умолчанию, параметры обмена 1 для провайдеров ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, 256 бит) и параметры ТК26 2 для провайдера ГОСТ Р 34.10-2012 (512).

При установленном провайдере КриптоПро JavaCSP список «Провайдер по умолчанию для генерации ключей» содержит 2 элемента — провайдер JCP (по умолчанию) и JCSP. Данная настройка определяет, какой провайдер будет использоваться при генерации ключей на закладке «Хранилища ключей и сертификатов», а также тип провайдера по умолчанию при использовании JTLS и CADES.

При выборе второго пункта в списке — провайдера JCSP — потребуется перезапуск панели для того, чтобы изменения вступили в силу и список доступных контейнеров на закладке «Хранилища ключей и сертификатов» перезагрузился.

2.4 Закладка «Хранилища ключей и сертификатов»

Закладка «Хранилища ключей и сертификатов» (см. [рис. 16](#)) предназначена для просмотра хранилищ ключей, установленных в системе, просмотра и управления контейнерами в хранилищах.




Рисунок 16. Закладка «Хранилища ключей и сертификатов» контрольной панели

С помощью закладки можно:

- копировать, просматривать, создавать и удалять контейнеры в хранилище;
- копировать и просматривать сертификаты в хранилищах и в контейнерах, добавлять сертификаты из файлов и контейнеров в хранилище сертификатов и удалять их из него;

- изменять пароли на хранилищах и контейнерах.

После установки провайдера JCSP в качестве провайдера по умолчанию и перезапуска панели на закладке «Хранилища ключей и сертификатов» будут доступны типы контейнеров, перечисленные в панели КриптоПро CSP.

В случае, если загрузку списка провайдеров произвести не удалось, например, при отсутствии библиотек или неправильной установке, список контейнеров будет пуст. Если провайдером по умолчанию для генерации ключей был JCSP, то перед загрузкой контейнеров на закладке «Хранилища ключей и сертификатов» появится сообщение об ошибке (см. [рис. 17](#)).




Рисунок 17. Ошибка при загрузке списка контейнеров

В случае, если существует проблема, связанная с провайдером JCSP (JCSP.jar), то, несмотря на тот факт, что появится указанное выше сообщение, на закладке «Алгоритмы» можно будет выбрать провайдер JCP в качестве провайдера по умолчанию для того, чтобы обеспечить дальнейшую возможность работы.

3 Настройка параметров провайдера с помощью Preferences

В некоторых случаях может потребоваться настройка КриптоПро JavaCSP путем редактирования параметров провайдера, хранящихся в Preferences.

Доступ к ним преимущественно можно получить тремя способами:

1) программно, с помощью Preferences.systemRoot() или Preferences.userRoot(), перечисления путей к узлам и задания новых значений;

2) вручную, редактируя параметры в соответствующих разделах (SOFTWARE\JavaSoft\Prefs\ru или SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft\Prefs\ru компьютера HKEY_LOCAL_MACHINE или пользователя HKEY_CURRENT_USER) реестра ОС Windows или файлы вида prefs.xml в соответствующих папках .systemPrefs/ru (например, /etc/.java/.systemPrefs/ru) или .userPrefs (/home/user/.userPrefs/ru) ОС *nix;

3) с помощью класса ru.CryptoPro.JCP.Util.SetPrefs, находящегося в модуле JCP и предоставляющего возможности для добавления и редактирования, например:

```
java ru.CryptoPro.JCP.Util.SetPrefs -user -node ru/CryptoPro/JCP -key JCP_any_param -value any_value
```

```
java u.CryptoPro.JCP.Util.SetPrefs -system -node ru/CryptoPro/JCP/Key -key JCP_any_param -value any_value
```

Таблица 2. Основные параметры КриптоПро JavaCSP

Описание	Путь	Ключ	Соответствует
Источник ключевых контейнеров — пользователь или компьютер, число (0-1)	ru/CryptoPro/JCSP/params	KeySet_class_default	Закладка «Настройки Java CSP», использование ключевых контейнеров
Выбор ключевых контейнеров по имени — дружественному или уникальному	ru/CryptoPro/JCSP/params	NameType_class_default	Закладка «Настройки Java CSP», выбор ключевых контейнеров
Имя RSA провайдера	ru/CryptoPro/JCSP/params	DefaultCSPPProvider_RSA_class_default	Закладка «Настройки Java CSP», RSA Signature and Key Exchange
Имя провайдера ГОСТ Р 34.10-2001	ru/CryptoPro/JCSP/params	DefaultCSPPProvider_2001_class_default	Закладка «Настройки Java CSP», GOST R 34.10-2001 Signature with Diffie-Hellman Key Exchange
Имя провайдера ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит)	ru/CryptoPro/JCSP/params	DefaultCSPPProvider_2012_256_class_default	Закладка «Настройки Java CSP», GOST R 34.10-2012(256) Signature with Diffie-Hellman Key Exchange
Имя провайдера ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит)	ru/CryptoPro/JCSP/params	DefaultCSPPProvider_2012_512_class_default	Закладка «Настройки Java CSP», GOST R 34.10-2012(512) Signature with Diffie-Hellman Key Exchange