

127018, Москва, Сущёвский Вал, 18  
Телефон: (495) 995 4820  
<https://CryptoPro.ru>  
E-mail: [info@CryptoPro.ru](mailto:info@CryptoPro.ru)



Средство

Криптографической

Защиты

Информации

КриптоПро CSP

Версия 5.0 R3 KC1

(исполнение 1-Base)

Руководство программиста.

**JavaTLS**

ЖТЯИ.00101-03 96 03  
Листов 32

© ООО «КРИПТО-ПРО», 2000-2024. Все права защищены.

Авторские права на средство криптографической защиты информации КриптоПро CSP и эксплуатационную документацию к нему зарегистрированы в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатент).

Документ входит в комплект поставки программного обеспечения СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0 R3 КС1; на него распространяются все условия лицензионного соглашения. Без специального письменного разрешения ООО «КРИПТО-ПРО» документ или его часть в электронном или печатном виде не могут быть скопированы и переданы третьим лицам с коммерческой целью.

## Содержание

<b>1</b>	<b>Введение</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Установка КриптоПро JavaTLS</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Работа через внешний интерфейс JSSE</b>	<b>6</b>
3.1	Особенности подключения КриптоПро JavaTLS	6
3.2	Использование КриптоПро JavaTLS через внешний интерфейс JSSE	6
3.3	Использование КриптоПро JavaTLS в <code>HttpsURLConnection</code>	7
<b>4</b>	<b>Управление ключами и сертификатами</b>	<b>9</b>
4.1	Управление ключами и сертификатами сервером	9
4.1.1	Общие положения	9
4.1.2	Действия перед началом обмена с клиентом	9
4.1.3	Работа с ключами обмена и сертификатами аутентификации	11
4.1.4	Работа с доверенными сертификатами	11
4.2	Управление ключами и сертификатами клиентом	13
4.2.1	Общие положения	13
4.2.2	Действия перед началом обмена с сервером	13
4.2.3	Работа с ключами обмена и сертификатами аутентификации	14
4.2.4	Работа с доверенными сертификатами	14
<b>5</b>	<b>Реализуемые шифр-сюиты и совместимость по ним с различными версиями КриптоПро CSP</b>	<b>15</b>
5.1	Описание реализуемых КриптоПро JavaTLS шифр-сюит	15
5.2	Поддержка шифр-сюит клиентом и сервером в КриптоПро JavaTLS	16
5.3	Совместимость по шифр-сюитам с различными версиями КриптоПро CSP	17
<b>6</b>	<b>Настройка сервера через контрольную панель</b>	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>Использование КриптоПро JavaTLS</b>	<b>19</b>
7.1	Запуск сервера из командной строки	19
7.2	Запуск клиента из командной строки	19
7.3	Запуск клиента нагрузочного примера из командной строки ( <code>HighLoadExample</code> )	20
7.4	Запуск клиента на основе <code>Apache HttpClient 4.x</code> из командной строки ( <code>ApacheHttpClient4XExample</code> )	22
<b>8</b>	<b>Особенности использования КриптоПро JavaTLS в Apache Tomcat</b>	<b>24</b>
8.1	Создание сертификата Apache Tomcat	24
8.2	Настройка коннектора Apache Tomcat	24
8.3	Настройка журналирования КриптоПро JavaTLS в Apache Tomcat	26
8.4	Условия эксплуатации без проведения исследований по оценке влияния	28
<b>9</b>	<b>Отладка TLS-соединения</b>	<b>30</b>
<b>10</b>	<b>Особенности криптопровайдера КриптоПро JavaCSP</b>	<b>31</b>
10.1	Загрузка одного экземпляра ключевого контейнера с помощью класса <code>StoreInputStream</code>	31

## Аннотация

Настоящий документ описывает состав функций и тестовое ПО КриптоПро JavaTLS (JTLS), входящего в состав СКЗИ «КриптоПро CSP» версия 5.0 R3 KC1 (исполнение 1-Base), и предназначен для разработки прикладного ПО с непосредственным вызовом функций СКЗИ.

## 1 Введение

Модуль КриптоПро JavaTLS предоставляет доступ к реализациям протокола TLS в соответствии с российскими криптографическими алгоритмами и функционирует под управлением виртуальной Java-машины.

Основные функции, реализуемые КриптоПро JavaTLS:

- две схемы аутентификации с использованием обмена ключей по схеме Диффи-Хэллмана и хэширования в соответствии с ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012 — односторонняя (анонимный клиент, аутентифицируемый сервер) и двухсторонняя (аутентифицируемые клиент и сервер);
- в случае аутентификации клиента на ключе подписи применяются алгоритмы выработки и проверки электронной подписи в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012;
- шифрование соединения в соответствии с алгоритмами ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.12-2015 Магма и ГОСТ Р 34.12-2015 Кузнечик;
- имитозащита передаваемых данных в соответствии с алгоритмами ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.12-2015 Магма и ГОСТ Р 34.12-2015 Кузнечик.



**Примечание.** При встраивании СКЗИ в прикладные системы в случае использования вызовов, входящих в перечень Приложения 2 документа «ЖТЯИ.00101-03 95 01. Правила пользования», необходимо проводить **оценку влияния** среды функционирования (СФ) СКЗИ на выполнение предъявленных к СКЗИ требований.

В случае использования вызовов, не входящих в перечень Приложения 2 документа «ЖТЯИ.00101-03 95 01. Правила пользования», необходимо проводить разработку отдельного СКЗИ на базе «КриптоПро CSP» с проведением соответствующих **тематических исследований** в соответствии с действующей нормативной базой.

Подробнее см. п. 1.5 документа «ЖТЯИ.00101-03 30 01. Формуляр».

## 2 Установка КриптоПро JavaTLS

В случае использования Java-машин версии 11 и выше:

Установка модуля КриптоПро JavaTLS не требуется, функционал провайдера будет доступен после добавления модуля в classpath.

Эксплуатация осуществляется путем добавления провайдера в список java.security:

```
security.provider.<N>=JTLS
```

**В случае использования Java-машин версии 1.8 (8):**

Перед тем, как приступить к установке КриптоПро JavaTLS, необходимо установить криптопровайдер КриптоПро JavaCSP, включая модули шифрования.

Для запуска программы установки необходимо вызвать Java с именем jar-файла, например: <JRE>/bin/java -jar cpSSL.jar. Затем введите серийный номер лицензии с помощью контрольной панели.

Также возможна установка с вводом серийного номера с помощью класса ru.CryptoPro.ssl.JTLSInstall:

```
<JRE>/bin/java -cp cpSSL.jar ru.CryptoPro.ssl.JTLSInstall -install -verbose -sslserial  
XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX -sslcompany "My Company"
```

Установка модуля так же может быть выполнена с помощью графического (setup.exe, setup\_gui.sh) или консольного (setup\_console.bat, setup\_console.sh) инсталляторов.

Подробную информацию по установке КриптоПро JavaTLS см. инструкцию по использованию КриптоПро JavaTLS, входящую в комплект эксплуатационной документации на СКЗИ.

Использование КриптоПро JavaTLS возможно под управлением Java-машин, указанных в разделе 3 «ЖТЯИ.00101-03 30 01. Формуляр». Для преодоления экспортных ограничений на стойкую криптографию см. [Особенности подключения КриптоПро JavaTLS](#).

## 3 Работа через внешний интерфейс JSSE

КриптоПро JavaTLS реализует стандартный интерфейс Java Secure Socket Extension (JSSE) и обеспечивает выполнение защищенной передачи данных по протоколу TLS в соответствии с российскими криптографическими алгоритмами через стандартный интерфейс JSSE.

### 3.1 Особенности подключения КриптоПро JavaTLS

По причине включения в JSSE помимо самого интерфейса некоторых его реализаций (примером такой реализации на виртуальной машине SUN/Oracle является провайдер `com.sun.net.ssl.internal.ssl.Provider`), существуют некоторые особенности использования КриптоПро JavaTLS.

Возможна ситуация, когда установленная JRE имеет экспортные ограничения. США запрещает экспорт «сильной» криптографии и КриптоПро JavaCSP с длиной ключа 256 бит попадает под это ограничение. Ограничения устанавливаются файлами `local_policy.jar` и `US_export_policy.jar` в каталоге `<JRE>/jre/lib/security`. Для снятия экспортных ограничений необходимо скачать файл `jce_policy.zip` с политиками со страницы <https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jce-all-downloads.html>, выбирая «Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files». Для отладки можно просто скопировать `US_export_policy.jar` в `local_policy.jar` (оба файла должны присутствовать).

### 3.2 Использование КриптоПро JavaTLS через внешний интерфейс JSSE

После того, как КриптоПро JavaTLS подключен, дальнейшая работа с протоколом TLS в соответствии с российскими криптографическими алгоритмами осуществляется через стандартный интерфейс JSSE, например, при помощи метода `getDefault()` классов `SSLServerSocketFactory` и `SSLSocketFactory`.

- Если рассматриваемая сторона является сервером, то установление защищенного по протоколу TLS соединения осуществляется при помощи функциональности класса `SSLServerSocket`. Для получения объекта такого класса, имеющего возможность осуществлять защищенный обмен данными в соответствии с российскими криптографическими алгоритмами, необходимо сделать следующее:

```
// порт, по которому данный сервер устанавливает соединение
int port;
SSLServerSocketFactory sslSrvFact =
    (SSLServerSocketFactory) SSLServerSocketFactory.getDefault();
SSLServerSocket ss = (SSLServerSocket)sslSrvFact.createServerSocket(port);
```

Защищенное соединение в общем случае может быть осуществлено и при помощи класса `ServerSocket` (объекты именно этого класса возвращаются методом `createServerSocket(port)`). Однако, такой класс имеет меньшую функциональность, чем его расширение — класс `SSLServerSocket`. Выбор того, каким классом пользоваться, базируется на необходимости установления тех или иных атрибутов процесса обмена.

- Если рассматриваемая сторона является клиентом, то установление защищенного по протоколу TLS соединения осуществляется при помощи функциональности класса `SSLSocket`. Для получения объекта такого класса, имеющего возможность осуществлять защищенный обмен данными в соответствии с российскими криптографическими алгоритмами, необходимо сделать следующее:

```
// порт сервера, по которому устанавливается соединение
int port;
// имя хоста сервера, по которому устанавливается соединение
String host
SSLSocketFactory sslFact = (SSLSocketFactory) SSLSocketFactory.getDefault();
SSLSocket soc = (SSLSocket)sslFact.createSocket(host, port);
```

Защищенное соединение в общем случае может быть осуществлено и при помощи класса `Socket` (объекты именно этого класса возвращаются методом `createSocket(host, port)`). Однако, такой класс имеет меньшую функциональность, чем его расширение — класс `SSLSocket`. Выбор того, каким классом пользоваться, базируется на необходимости установления тех или иных атрибутов процесса обмена.

Другой способ создать защищенный контекст:

```
KeyStore trustStore = KeyStore.getInstance(JCP.CERT_STORE_NAME);
trustStore.load(new FileInputStream("path_to_trust_store"),
    "trust_store_password".toCharArray()); // хранилище корневых сертификатов
// Если контекст для сервера или для клиента с аутентификацией
if (isServer || clientNeedsAuth) {
    KeyManagerFactory kmf = KeyManagerFactory.getInstance("GostX509");
    KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance(JCP.HD_STORE_NAME);
    keyStore.load(null, null);
    kmf.init(keyStore, "key_store_password".toCharArray()); // Пароль к контейнеру
} // сервера или клиента
TrustManagerFactory tmf = TrustManagerFactory.getInstance("GostX509");
tmf.init(trustStore);
SSLContext sslCtx = SSLContext.getInstance("GostTLS"); // Защищенный контекст
sslCtx.init(kmf != null ? kmf.getKeyManagers() : null,
    tmf.getTrustManagers(), null);
```

Из `SSLContext` далее можно получить `SSLConnectionFactory` и создавать сокет.

Примеры создания защищенного соединения между клиентом и сервером по протоколу TLS приводятся в `Samples/JTLS_samples`, входящих в дистрибутив КриптоПро JavaCSP. Пакет `ComLine` модуля `Samples` содержит примеры сервера и клиента, запускаемые из командной строки.

Поддерживаемые протоколы:

- `GostTLS` — соответствует TLS v. 1.0
- `GostTLSv1.1` — соответствует TLS v. 1.1
- `GostTLSv1.2` — соответствует TLS v. 1.2

### 3.3 Использование КриптоПро JavaTLS в `HttpsURLConnection`

Пример использования КриптоПро JavaTLS в `HttpsURLConnection` через стандартный интерфейс JSSE при помощи классов `SSLServerSocketFactory` и `SSLSocketFactory`. В примере используется аутентификация по клиентскому сертификату.

```
// проверка цепочки сертификатов сервера, к которому выполняется подключение, по CRL из
CRLDP серверного сертификата
System.setProperty("com.sun.security.enableCRLDP", "true");
URL url = new URL("https://testgost2012st.cryptopro.ru/gost2st.txt"); // адрес подключения

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance(JCP.HD_STORE_NAME);
keyStore.load(null, null);

KeyManagerFactory kmf = KeyManagerFactory.getInstance("GostX509");
```

```
kmf.init(keyStore, "key_store_password".toCharArray()); // Пароль к контейнеру клиента

KeyStore trustedKeyStore = KeyStore.getInstance("JKS");
trustedKeyStore.load(new FileInputStream("path_to_trust_store.jks"),
"trust_store_password".toCharArray()); // хранилище корневых сертификатов

TrustManagerFactory tmf = TrustManagerFactory.getInstance("GostX509");// Защищенный контекст
tmf.init(trustedKeyStore);

SSLContext sslCtx = SSLContext.getInstance("GostTLS");
sslCtx.init(kmf.getKeyManagers(), tmf.getTrustManagers(), null);

SSLConnectionFactory socketFactory = sslContext.getSocketFactory();

HttpsURLConnection connection = (HttpsURLConnection) url.openConnection();
connection.setSSLConnectionFactory(socketFactory);
// не HttpsURLConnection.setDefaultSSLConnectionFactory!

connection.connect();
// работа с данными из connection
connection.disconnect();
```

При передаче фабрики сокетов в `connection` используется нестатический метод `setSSLConnectionFactory` объекта `connection`, а не `setDefaultSSLConnectionFactory`, так как в последнем случае создание защищенного контекста выполняется иначе: текущие настройки игнорируются и создается новый защищенный контекст, базирующийся на значениях по умолчанию или параметрах подключения, заданных с помощью `System.setProperty()`.

## 4 Управление ключами и сертификатами

В КриптоПро JavaTLS в процессе установления защищенного соединения по протоколу TLS используются следующие три типа объектов:

- закрытый ключ обмена;
- сертификат (или цепочка сертификатов) открытого ключа, соответствующего закрытому ключу;
- доверенный сертификат для проверки сертификата (или цепочки сертификатов) противоположной стороны.

В зависимости от роли данной стороны (клиент или сервер), а также от типа аутентификации (односторонняя или двусторонняя) существуют особенности использования данных объектов.

### 4.1 Управление ключами и сертификатами сервером

#### 4.1.1 Общие положения

В КриптоПро JavaTLS аутентификация может быть односторонней или двусторонней (т.е. сервер ВСЕГДА отправляет свой сертификат аутентификации клиенту). Поэтому, если данная сторона является сервером, то необходимо, чтобы у нее существовали закрытый ключ и соответствующий ему сертификат (цепочка сертификатов) аутентификации, в соответствии с которыми и будет устанавливаться защищенное соединение. Причем, допустимы к использованию только следующие пары (закрытый ключ обмена и соответствующий ему сертификат аутентификации):

- закрытый ключ соответствует алгоритмам обмена Диффи-Хэллмана и подписи ГОСТ 34.10-2001 или ГОСТ 34.10-2012;
- сертификат имеет следующие расширения: расширение "Использования ключа" включает в себя "Шифрование ключей" или "Согласование ключей"; расширение "Улучшенный ключ" имеет значение "Проверка подлинности сервера".

#### 4.1.2 Действия перед началом обмена с клиентом

Перед началом осуществления соединения с клиентом, такие закрытый ключ и соответствующий ему сертификат (цепочка сертификатов) необходимо создать и затем положить в ключевое хранилище, из которого они и будут прочитаны в процессе обмена. Методы выполнения этих операций подробно описаны в руководстве программиста КриптоПро JavaCSP. Ниже приводятся примеры таких методов.

Создание закрытого ключа обмена и соответствующего ему открытого ключа осуществляется при помощи методов стандартного класса `KeyPairGenerator`, проинициализированного именем "GOST3410DHE" (это имя соответствует алгоритмам обмена Диффи-Хэллмана и подписи ГОСТ Р 34.10-2001:

```
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance("GOST3410DH");
KeyPair pair = kg.generateKeyPair();
// закрытый ключ обмена
PrivateKey privKey = pair.getPrivate();
// соответствующий ему открытый ключ
PublicKey pubKey = pair.getPublic();
```

Создание сертификата аутентификации при помощи методов класса `GostCertificateRequest`, представляющего собой дополнительную возможность работы с сертификатами, реализованную на базе СКЗИ:

```
String keyAlg = "GOST3410DHE";
```

```
String certName = "CN=newCert, O=CryptoPro, C=RU";
String httpAddress = "http://www.cryptopro.ru/certsrv/";
// создание запроса на сертификат аутентификации сервера
GostCertificateRequest request = new GostCertificateRequest();
request.setKeyUsage(GostCertificateRequest.CRYPT_DEFAULT);
request.addExtKeyUsage(GostCertificateRequest.INTS_PKIX_CLIENT_AUTH);
request.addExtKeyUsage(GostCertificateRequest.INTS_PKIX_SERVER_AUTH);
request.setPublicKeyInfo(pubKey);
request.setSubjectInfo(certName);
request.encodeAndSign(privKey);
// отправка запроса центру сертификации и получение от центра
// сертификата в DER-кодировке
byte[] encoded = request.getEncodedCert(httpAddress);
// генерация X509-сертификата из закодированного представления сертификата
CertificateFactory cf = CertificateFactory.getInstance("X509");
java.security.cert.Certificate cert =
    cf.generateCertificate(new ByteArrayInputStream(encoded));
```

Запись созданного закрытого ключа и цепочки сертификатов, состоящей из сертификата аутентификации и корневого сертификата центра сертификации, на жесткий диск:

```
String password = "password";
String alias = "newKey";
String certPath = "C:\\certificate.cer"; // файл, в который был предварительно
// сохранен корневой сертификат центра
CertificateFactory cf = CertificateFactory.getInstance("X509");
FileInputStream fis = new FileInputStream(certPath);
java.security.cert.Certificate certRoot =
    cf.generateCertificate(new BufferedInputStream(fis));
java.security.cert.Certificate[] certs = new java.security.cert.Certificate[2];
certs[0] = certRoot;
certs[1] = cert;
KeyStore hdImageStore = KeyStore.getInstance("HDImageStore");
hdImageStore.load(null, null);
hdImageStore.setKeyEntry(alias, privKey, password.toCharArray(), certs);
hdImageStore.store(null, null);
```

В данных примерах использовался тестового центра сертификации КриптоПро.

Также можно воспользоваться готовыми классами пакета ComLine из модуля Samples, входящего в состав КриптоПро JavaCSP. Запустите ComLine с вызовом нужного класса либо сам класс, используя следующие параметры командной строки:

```
java ComLine NameOfClass args или java NameOfClass args
```

Например:

```
java ComLine KeyPairGen -alias name_of_key -dname CN=autor,OU=Security,O=CryptoPro,C=RU
-reqCertpath C:/req.txt
```

или

```
java KeyPairGen -alias name_of_key -dname CN=autor, OU=Security, O=CryptoPro, C=RU  
-reqCertpath C:/req.txt
```

При этом происходят генерирование ключевой пары (в соответствии алгоритмам обмена Диффи-Хелмана и подписи ГОСТ Р 34.10-2001) и соответствующего ей самоподписанного сертификата, запись их на носитель, генерация запроса (DER) на сертификат и запись его в файл, получение сертификата из запроса, представленного в DER-кодировке и запись его в хранилище и в файл, построение цепочки сертификатов.

### 4.1.3 Работа с ключами обмена и сертификатами аутентификации

Сам процесс обмена начинается с того, что определяется, какая именно пара (закрытый ключ обмена — сертификат аутентификации сервера) будет использован. Для этого пользователю, выполняющему роль сервера, необходимо указать, из какого ключевого хранилища будет прочитана требуемая пара. Указывается это при помощи системных настроек следующим образом:

```
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStoreType", "HDImageStore");  
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword", "password");
```

Настройка `javax.net.ssl.keyStoreType` задает тип ключевого носителя, с которого будет прочитан закрытый ключ и соответствующий ему сертификат аутентификации (цепочка сертификатов). Таким образом, в качестве типа носителя нужно указывать тот носитель, на который предварительно была записана требуемая пара. Если такую настройку не производить, то по умолчанию в качестве носителя будет использован жесткий диск.

Настройка `javax.net.ssl.keyStorePassword` определяет пароль на закрытый ключ обмена. Таким образом, в качестве пароля нужно указывать тот пароль, с которым на носитель была записана требуемая ключевая пара. Если такую настройку не производить, то по умолчанию будет использоваться нулевой пароль.

Таким образом, с заданного носителя `javax.net.ssl.keyStoreType` будут прочитаны все хранящиеся на нем закрытые ключи и сертификаты (цепочки сертификатов), удовлетворяющие паролю `javax.net.ssl.keyStorePassword` и требованиям:

- закрытый ключ соответствует алгоритмам обмена Диффи-Хэллмана и подписи ГОСТ 34.10-2001 или ГОСТ 34.10-2012;
- сертификат имеет следующие расширения: расширение "Использование ключа" включает в себя "Шифрование ключей" или "Согласование ключей"; расширение "Улучшенный ключ" имеет значение "Проверка подлинности сервера".

В качестве рабочей пары будет выбрана первая.

### 4.1.4 Работа с доверенными сертификатами

В случае двусторонней аутентификации клиент присылает серверу свой сертификат аутентификации. Сервер при этом должен проверить, что сертификату клиента можно доверять. Для этих целей в КриптоПро JavaTLS используется так называемое множество доверенных сертификатов, которое определяется при помощи следующих системных настроек:

```
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStoreType", "HDImageStore");  
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", "C:\\Java\\jcp\\trust");  
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", "password");
```

Настройка `javax.net.ssl.trustStoreType` определяет тип хранилища сертификатов. В КриптоПро JavaCSP хранилище сертификатов, как правило, ассоциируется с некоторым ключевым носителем (при этом тип хранилища сертификатов совпадает с типом ключевого носителя). Таким образом, если в данной настройке в качестве типа хранилища указывает тип ключевого носителя, то с указанного носителя будут прочитаны все корневые сертификаты цепочек и эти сертификаты будут добавлены во множество доверенных сертификатов (если цепочка состоит из одного сертификата, то этот сертификат также будет считаться доверенным). Если такую настройку не производить, то по умолчанию в качестве типа хранилища сертификатов будет использован жесткий диск.

Настройка `javax.net.ssl.trustStore` задает путь к хранилищу сертификатов, соответствующему типу `javax.net.ssl.trustStoreType`. Такое хранилище используется в том случае, когда сертификат клиента подписан некоторым центром сертификации, корневой сертификат которого не участвует ни в одной цепочке, прочитанной с носителя `javax.net.ssl.trustStoreType`, однако серверу известно, что такому центру сертификации можно доверять. Для этого, серверу предварительно необходимо положить корневой сертификат этого центра в хранилище сертификатов `javax.net.ssl.trustStore` следующим образом:

```
String certPath = "C:\\certificate.cer";    // файл, в который был предварительно
                                           // сохранен корневой сертификат ЦС
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("HDImageStore");
ks.load(null, null);
CertificateFactory cf = CertificateFactory.getInstance("X509");
FileInputStream fis = new FileInputStream(certPath);
java.security.cert.Certificate cert = cf.generateCertificate(new BufferedInputStream(fis));
ks.setCertificateEntry("certificate", cert);
FileOutputStream fos = null;
fos = new FileOutputStream("C:\\Java\\jcp\\trust");
ks.store(fos, "password".toCharArray());
fos.close();
```

Из указанного хранилища сертификатов будут прочитаны все сертификаты, и они также будут добавлены во множество доверенных сертификатов. Если данную настройку не производить, то по умолчанию хранилище сертификатов использоваться не будет (в качестве доверенных будут использоваться только корневые сертификаты цепочек, прочитанных с носителя `javax.net.ssl.trustStoreType`).

Настройка `javax.net.ssl.trustStorePassword` определяет пароль на доступ к хранилищу сертификатов (пароль, с которым это хранилище было сохранено). Если такую настройку не производить, то пароль считается нулевым.

Определенное таким образом множество доверенных сертификатов сервером используется только в случае двусторонней аутентификации (т.е. в этом случае оно не должно быть пустым). В случае двусторонней аутентификации сервер отправляет клиенту список имен издателей, которым он доверяет. Этот список формируется из имен субъектов всех доверенных сертификатов.

При получении сертификата аутентификации (цепочки сертификатов) от клиента, он считается успешно проверенным в одном из четырех случаев:

- сертификат аутентификации (конечный сертификат цепочки) содержится во множестве доверенных сертификатов;
- клиентом была отправлена цепочка сертификатов, сертификат аутентификации (конечный сертификат) не является доверенным, но доверенным является один из промежуточных сертификатов или корневой сертификат цепочки. Тогда осуществляется проверка цепочки от конечного до такого доверенного сертификата. Если цепочка проверена, то и сертификат считается проверенным;

- ни один из сертификатов цепочки не является доверенным, но имя издателя корневого, но при этом не самоподписанного, сертификата цепочки содержится в списке доверенных имен. Тогда осуществляется проверка цепочки сертификатов, состоящей из переданной цепочки и доверенного сертификата, имя субъекта которого совпадает с именем издателя переданного корневого. Если цепочка проверена, то и сертификат считается проверенным;

- в противном случае, осуществляется попытка построения цепочки сертификатов на основе переданной цепочки и всего множества доверенных сертификатов. Если цепочка построена, то сертификат считается проверенным.

## 4.2 Управление ключами и сертификатами клиентом

### 4.2.1 Общие положения

С точки зрения роли клиента основное различие в управлении ключами проводится для эфемерального и неэфемерального обмена. Неэфемеральный обмен в КриптоПро JavaTLS допустим только для ключей обмена, соответствующих алгоритмам обмена Диффи-Хэллмана и подписи ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012. Во всех остальных случаях, эфемеральный обмен производится на ключах, соответствующих алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012.

Эфемеральный обмен осуществляется в двух случаях:

- в случае односторонней аутентификации, когда закрытый ключ обмена клиента вообще не используется;
- в случае двусторонней аутентификации, когда закрытый ключ обмена клиента не соответствует по параметрам переданному сервером открытому ключу, но при этом создается электронная подпись на закрытом ключе обмена.

Как следует из описанного выше, в случае двусторонней аутентификации, если данная сторона является клиентом, необходимо чтобы у нее существовали закрытый ключ и соответствующий ему сертификат (цепочка сертификатов) аутентификации. Причем, допустимы к использованию только следующие пары (закрытый ключ обмена и соответствующий ему сертификат аутентификации):

- закрытый ключ соответствует алгоритмам обмена Диффи-Хэллмана и подписи ГОСТ 34.10-2001 или ГОСТ 34.10-2012;
- сертификат имеет следующие расширения: расширение "Использования ключа" включает в себя "Шифрование ключей" или "Согласование ключей"; расширение "Улучшенный ключ" имеет значение "Проверка подлинности клиента".

### 4.2.2 Действия перед началом обмена с сервером

Перед началом осуществления соединения с сервером в случае двусторонней аутентификации, такие закрытый ключ и соответствующий ему сертификат (цепочку сертификатов) необходимо создать и затем положить в ключевое хранилище, из которого они и будут прочитаны в процессе обмена. Осуществление таких действий производится аналогично описанию для сервера. Единственная разница состоит в том, что создаваемый сертификат аутентификации имеет расширения сертификата аутентификации клиента. Создание таких сертификатов производится по следующей схеме:

```
String keyAlg = "GOST3410DH";
String certName = "CN=newCert, O=CryptoPro, C=RU";
String httpAddress = "http://www.cryptopro.ru/certsrv/";

// создание запроса на сертификат аутентификации сервера
```

```
GostCertificateRequest request = new GostCertificateRequest();
request.setKeyUsage(GostCertificateRequest.CRYPT_DEFAULT);
request.addExtKeyUsage(GostCertificateRequest.INTS_PKIX_CLIENT_AUTH);
request.setPublicKeyInfo(pubKey);
request.encodeAndSign(privKey);
// отправка запроса центру сертификации и получение от центра
// сертификата в DER-кодировке
byte[] encoded = request.getEncodedCert(httpAddress);
// генерация X509-сертификата из закодированного представления сертификата
CertificateFactory cf = CertificateFactory.getInstance("X509");
java.security.cert.Certificate cert =
    cf.generateCertificate(new ByteArrayInputStream(encoded));
```

### 4.2.3 Работа с ключами обмена и сертификатами аутентификации

Эта работа осуществляется только в случае двусторонней аутентификации и аналогична описанию для сервера. Единственная разница состоит в выборе пары (закрытый ключ обмена — сертификат аутентификации). Если в случае сервера, в качестве рабочей пары выбирается первая подходящая пара, прочитанная с ключевого носителя, то в данном случае возможны два варианта:

- если на носителе существует подходящий сертификат (цепочка сертификатов) и при этом удовлетворяющий переданному сервером списку доверенных имен издателей, а открытый ключ этого сертификата совпадает по параметрам с открытым ключом сертификата сервера, то этот сертификат будет передан серверу, а на соответствующем ему закрытом ключе будет осуществлен обмен;
- в противном случае, будет выбран первый подходящий сертификат, создана эфемеральная ключевая пара с параметрами открытого ключа сервера и отправлено сообщение CERTIFICATE\_VERIFY в соответствии с созданной эфемеральной парой и выбранным сертификатом.

### 4.2.4 Работа с доверенными сертификатами

Поскольку считается, что сервер ВСЕГДА присылает свой сертификат клиенту, то проверка сертификата клиентом осуществляется всегда. Она основывается на множестве доверенных сертификатов клиента, формируемого и используемого аналогично описанию сервера. Очевидно, что это множество должно быть не пустым.

## 5 Реализуемые шифр-сьюиты и совместимость по ним с различными версиями КриптоПро CSP

### 5.1 Описание реализуемых КриптоПро JavaTLS шифр-сьюит

КриптоПро JavaTLS реализует три варианта шифр-сьюит. В реализованных шифр-сьюитах используются следующие алгоритмы:

- алгоритм ключевого обмена Диффи-Хэллмана в соответствии с алгоритмом электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012.
- алгоритм хэширования в соответствии с ГОСТ Р 34.11-94 или ГОСТ Р 34.11-2012;
- алгоритм выработки электронной подписи в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012.

Выработка ЭП осуществляется в том случае, когда данная сторона является клиентом, требуется ее аутентификация, но параметры ключа ЭП клиента не соответствуют параметрам ключа проверки ЭП сервера;

- алгоритм проверки электронной подписи в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012. Проверка ЭП осуществляется в том случае, когда данная сторона является сервером, требовалась аутентификация клиента, но параметры ключа ЭП клиента не соответствовали параметрам ключа проверки ЭП сервера;

- алгоритм шифрования соединения в соответствии с ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.12-2015 Магма или ГОСТ Р 34.12-2015 Кузнечик;

- алгоритм имитозащиты передаваемых данных в соответствии с ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.12-2015 Магма или ГОСТ Р 34.12-2015 Кузнечик.

Краткое описание реализуемых КриптоПро JavaTLS шифр-сьюит представлено в [табл. 1](#). В данной таблице шифр-сьюиты перечислены в порядке уменьшения приоритета. Соответственно, при получении от клиента списка шифр-сьюит, сервер выбирает подходящую шифр-сьюиту с наибольшим приоритетом.

Таблица 1. Описание реализуемых шифр-сьюитов

Имя шифр-сьюиты	Идентификатор шифр-сьюиты	Алгоритм ключей обмена	Алгоритм шифрования данных	Режим шифрования данных
TLS_GOSTR341112_256_WITH_KUZYECNIK_CTR_OMAC	0xC100	ГОСТ 34.10-2012	ГОСТ Р 34.12-2015 Кузнечик	Гаммирование с усложнением ключа
TLS_GOSTR341112_256_WITH_MAGMA_CTR_OMAC	0xC101	ГОСТ 34.10-2012	ГОСТ Р 34.12-2015 Магма	Гаммирование с усложнением ключа
TLS_CIPHER_2012_IANA	0xC102	ГОСТ 34.10-2012	ГОСТ 28147-89	Гаммирование
TLS_CIPHER_2012	0xff85	ГОСТ 34.10-2012	ГОСТ 28147-89	Гаммирование
TLS_CIPHER_2001	0x81	ГОСТ 34.10-2001	ГОСТ 28147-89	Гаммирование

## 5.2 Поддержка шифр-сюит клиентом и сервером в КриптоПро JavaTLS

При инициализации процесса обмена текущая сторона формирует список поддерживаемых шифр-сюит. Этот список будет различаться в зависимости от того, является текущая сторона клиентом или сервером, а также от того, какая версия протокола TLS используется на текущей стороне. Шифр-сюиты TLS\_GOSTR341112\_256\_WITH\_KUZNYECHIK\_CTR\_OMAC, TLS\_GOSTR341112\_256\_WITH\_MAGMA\_CTR\_OMAC и TLS\_CIPHER\_2012\_IANA поддерживаются только для протокола TLS 1.2. Поддерживаемые шифр-сюиты заносятся в список в соответствии с порядком их приоритета (первой заносится шифр-сюита с наибольшим приоритетом). Дальнейший процесс обмена текущей стороной будет осуществляться в соответствии с сформированным списком. Отправка клиентом списка серверу осуществляется именно в таком виде, в каком он был сформирован (в порядке уменьшения приоритета). Разбор полученного от клиента списка сервером также осуществляется в порядке уменьшения приоритета.

- TLS\_GOSTR341112\_256\_WITH\_KUZNYECHIK\_CTR\_OMAC — поддерживается обеими сторонами для протокола TLS 1.2. Если данная сторона является сервером, реализующим TLS 1.2, и в полученном ею списке поддерживаемых клиентом шифр-сюит содержится TLS\_GOSTR341112\_256\_WITH\_KUZNYECHIK\_CTR\_OMAC, то именно она и выбирается в качестве рабочей. Если данная сторона является клиентом, реализующим TLS 1.2, то шифр-сюита TLS\_GOSTR341112\_256\_WITH\_KUZNYECHIK\_CTR\_OMAC отправляется первой в списке поддерживаемых.

- TLS\_GOSTR341112\_256\_WITH\_MAGMA\_CTR\_OMAC — поддерживается обеими сторонами для протокола TLS 1.2. Если данная сторона является сервером, реализующим TLS 1.2, и в полученном ею списке поддерживаемых клиентом шифр-сюит не содержалось TLS\_GOSTR341112\_256\_WITH\_KUZNYECHIK\_CTR\_OMAC, то в качестве рабочей выбирается TLS\_GOSTR341112\_256\_WITH\_MAGMA\_CTR\_OMAC. Если данная сторона является клиентом, реализующим TLS 1.2, то шифр-сюита TLS\_GOSTR341112\_256\_WITH\_MAGMA\_CTR\_OMAC отправляется второй в списке поддерживаемых.

- TLS\_CIPHER\_2012\_IANA — поддерживается обеими сторонами для протокола TLS 1.2. Если данная сторона является сервером, реализующим TLS 1.2, и в полученном ею списке поддерживаемых клиентом шифр-сюит не содержались TLS\_GOSTR341112\_256\_WITH\_KUZNYECHIK\_CTR\_OMAC и TLS\_GOSTR341112\_256\_WITH\_MAGMA\_CTR\_OMAC, то в качестве рабочей выбирается TLS\_CIPHER\_2012\_IANA. Если данная сторона является клиентом, реализующим TLS 1.2, то шифр-сюита TLS\_CIPHER\_2012\_IANA отправляется третьей в списке поддерживаемых.

- TLS\_CIPHER\_2012 — поддерживается обеими сторонами. Если данная сторона является сервером, и в полученном ею списке поддерживаемых клиентом шифр-сюит содержится TLS\_CIPHER\_2012, то для протоколов TLS 1.0 и TLS 1.1 именно она и выбирается в качестве рабочей. Для сервера, реализующего протокол TLS 1.2, эта сюита будет выбрана в качестве рабочей в том случае, если в полученном списке поддерживаемых клиентом шифр-сюит не содержались TLS\_GOSTR341112\_256\_WITH\_KUZNYECHIK\_CTR\_OMAC, TLS\_GOSTR341112\_256\_WITH\_MAGMA\_CTR\_OMAC и TLS\_CIPHER\_2012\_IANA. Если данная сторона является клиентом, то для протоколов TLS 1.0 и TLS 1.1 шифр-сюита TLS\_CIPHER\_2012 отправляется первой в списке поддерживаемых. Если же клиент реализует протокол TLS 1.2, то шифр-сюита TLS\_CIPHER\_2012 отправляется четвертой в списке поддерживаемых.

- TLS\_CIPHER\_2001 — поддерживается обеими сторонами. Если данная сторона является сервером, и в полученном ею списке поддерживаемых клиентом шифр-сюит не содержались все предшествующие сюиты, то в качестве рабочей выбирается TLS\_CIPHER\_2001. Если данная сторона является клиентом, то для протоколов TLS 1.0 и TLS 1.1 шифр-сюита TLS\_CIPHER\_2001 отправляется второй в списке поддерживаемых. Если же клиент реализует протокол TLS 1.2, то шифр-сюита TLS\_CIPHER\_2001 отправляется пятой в списке поддерживаемых.

Таким образом, формируются следующие списки поддерживаемых шифр-сюит:

Клиент	Сервер
TLS_GOSTR341112_256_WITH_KUZNYECHIK_CTR_OMAC	TLS_GOSTR341112_256_WITH_KUZNYECHIK_CTR_OMAC
TLS_GOSTR341112_256_WITH_MAGMA_CTR_OMAC	TLS_GOSTR341112_256_WITH_MAGMA_CTR_OMAC
TLS_CIPHER_2012_IANA	TLS_CIPHER_2012_IANA
TLS_CIPHER_2012	TLS_CIPHER_2012
TLS_CIPHER_2001	TLS_CIPHER_2001

### 5.3 Совместимость по шифр-сюитам с различными версиями КриптоПро CSP

В [табл. 2](#) описывается, какая именно шифр-сюита будет выбрана сервером при осуществлении процесса обмена с различными версиями КриптоПро JavaTLS.

Таблица 2. Совместимость по шифр-сюитам с различными версиями КриптоПро CSP

Клиент	Сервер	Выбираемая сервером шифр-сюита
JTLS 2.0 / CSP 5.0	CSP 5.0 / JTLS 2.0	TLS_GOSTR341112_256_WITH_KUZNYECHIK_CTR_OMAC
JTLS 2.0 / JTLS 2.0	JTLS 2.0 / JTLS 2.0	TLS_GOSTR341112_256_WITH_KUZNYECHIK_CTR_OMAC
JTLS 2.0	JTLS 2.0	TLS_GOSTR341112_256_WITH_KUZNYECHIK_CTR_OMAC
JTLS 2.0 / CSP 5.0	CSP 5.0 / JTLS 2.0	TLS_GOSTR341112_256_WITH_KUZNYECHIK_CTR_OMAC
JTLS 2.0 / CSP 4.0	CSP 4.0 / JTLS 2.0	TLS_CIPHER_2012, TLS_CIPHER_2001

## 6 Настройка сервера через контрольную панель

После установки КриптоПро JavaTLS на контрольной панели появляются 2 закладки — «Сервер JTLS» и «Настройки TLS». Подробную информацию о них см. инструкцию по использованию КриптоПро JavaTLS, входящую в комплект эксплуатационной документации на СКЗИ.

С помощью закладки «Настройки TLS» устанавливаются следующие настройки сервера:

- необходимость аутентификации клиента (по умолчанию не требуется);
- размер кэша сессий (количество сессий; по умолчанию 0 - неограниченное);
- время хранения сессий в кэше (по умолчанию 24 часа; если размер кэша сессий не задан (=0), то старые сессии удаляться не будут);
- возможность полного отключения проверки цепочки сертификатов на отзыв, включение проверки с условием загрузки СОС из сети по CRLDP сертификата, включение проверки с условием загрузки СОС из папки (задается абсолютный путь к папке с СОС);
- отключение, включение и требование поддержки расширения Renegotiation Indication ([RFC 5746](#)). Задание данных настроек с помощью параметров `Dru.CryptoPro.ssl.allowUnsafeRenegotiation=<value>` и `Dru.CryptoPro.ssl.allowLegacyHelloMessages=<value>` в приложении имеет более высокий приоритет и переопределяет настройки JTLS. Пары указанных свойств образуют следующие группы (см. [табл. 3](#));
- возможность отправки клиентом расширения Renegotiation Indication (по умолчанию разрешено).

Таблица 3. Режимы поддержки Renegotiation Indication (RFC 5746)

Режим	Allow Legacy Hello Messages	Allow Unsafe Renegotiation	Аналогия с КриптоПро CSP TLS
Строгий (strict)	false	false	Требуем RFC 5746: наличие RI обязательно, проверка выполняется
Безопасный (interoperable)	true (SUN/Oracle default)	false	Поддерживаем RFC 5746 (по умолчанию в КриптоПро CSP 5.0): наличие RI необязательно, проверка может выполняться
Небезопасный (insecure)	true	true	Не поддерживаем RFC 5746 (по умолчанию в КриптоПро CSP 5.0): наличие RI необязательно, проверка не выполняется

## 7 Использование КриптоПро JavaTLS

### 7.1 Запуск сервера из командной строки

```
Server [-port port] [-auth true] [-keyStoreType HDIMAGE] [-trustStoreType HDImageStore]
-trustStorePath C:/*.* -trustStorePassword trust_pass -keyStorePassword key_pass
```

**-port**

порт сервера (по умолчанию 443)

**-auth**

нужна ли аутентификация клиента (по умолчанию false)

**-keyStoreType**

имя ключевого носителя HDIMAGE (жесткий диск), REGISTRY (реестр ОС Windows), имя карточки или токена (по умолчанию HDIMAGE)

**-trustStoreType**

тип носителя для хранилища доверенных сертификатов HDImageStore (жесткий диск), FloppyStore (дискета) (по умолчанию HDImageStore)

**-trustStorePath**

путь к хранилищу доверенных сертификатов

**-trustStorePassword**

пароль на хранилище доверенных сертификатов

**-keyStorePassword**

пароль на ключ

**-servDir**

рабочая директория сервера (по умолчанию текущая)

При запросе ресурса shutdown сервер останавливается, предварительно послав клиенту ответ, который содержит сообщение об остановке сервера по окончании сессии.

### 7.2 Запуск клиента из командной строки

```
Client [-port port] [-server serverName] [-keyStoreType HDIMAGE] [-trustStoreType
HDIMAGE] -trustStorePath C:/*.* -trustStorePassword trust_pass -keyStorePassword
key_pass [-fileget gettingFileName] [-fileout outputFilePath]
```

**-port**

порт сервера (по умолчанию 443)

**-server**

имя сервера (по умолчанию localhost)

**-keyStoreType**

имя ключевого носителя HDIMAGE (жесткий диск), REGISTRY (реестр ОС Windows), имя карточки или токена (по умолчанию HDIMAGE)

**-trustStoreType**

тип носителя для хранилища доверенных сертификатов HDImageStore (жесткий диск), FloppyStore (дискета) (по умолчанию HDImageStore)

**-trustStorePath**

путь к хранилищу доверенных сертификатов

**-trustStorePassword**

пароль на хранилище доверенных сертификатов

**-keyStorePassword**

пароль на ключ

**-fileget**

имя ресурса (по умолчанию index.html)

**-fileout**

путь к файлу вывода (по умолчанию out.html)

### 7.3 Запуск клиента нагрузочного примера из командной строки (HighLoadExample)

```
JTLS_samples.HighLoadExample -client [-port hostPort] [-host hostName] [-get sourcePage]
[-t T] [-n N] -source sourceDir -store tempDir -trustStorePath C:/*.*
[-trustStoreType trust_type] -trustStorePassword trust_pass [-keyStoreType keystoreType]
[-keyStorePassword key_pass] [-ct X] [-external] [-apache4] [-trace] [-help]
```

При выполнении команды могут потребоваться параметры `-Dcom.sun.security.enableCRLDP=true` и `-Dcom.ibm.security.enableCRLDP=true` для осуществления проверки цепочки сертификатов online.

**-port**

порт сервера (по умолчанию 443)

**-host**

имя сервера (по умолчанию 127.0.0.1)

**-get**

- имя загружаемого ресурса (по умолчанию default.htm)
- t**
- количество потоков (подключений) (по умолчанию 2)
- n**
- количество запросов на поток (подключение) (по умолчанию 2)
- source**
- папка с ресурсами для передачи сервером клиенту (пока не используется)
- store**
- папка для сохранения загружаемого ресурса
- trustStorePath**
- путь к хранилищу доверенных сертификатов
- trustStoreType**
- имя ключевого носителя HDIMAGE (жесткий диск), REGISTRY (реестр ОС Windows), имя карточки или токена (по умолчанию HDIMAGE)
- trustStorePassword**
- пароль на хранилище доверенных сертификатов
- keyStoreType**
- имя ключевого носителя HDIMAGE (жесткий диск), REGISTRY (реестр ОС Windows), имя карточки или токена (по умолчанию HDIMAGE)
- keyStorePassword**
- пароль на ключ
- ct**
- таймаут работы потока клиента (сек.) (по умолчанию 5 мин.)
- external**
- означает подключение к "внешнему"(не созданному в этом же примере) серверу
- apache4**
- означает использование Apache HttpClient 4.x вместо внутреннего класса Client. Библиотеки apache должны быть в каталоге lib/ext (classpath)
- trace**
- означает подробный вывод в консоль

**-help**

информация о том, какие команды можно использовать

## 7.4 Запуск клиента на основе Apache HttpClient 4.x из командной строки (ApacheHttpClient4XExample)

```
JTLS_samples.ApacheHttpClient4XExample [-port hostPort] [-host hostName]
[-get sourcePage] [-allow] [-auth] [-save path] -trustStorePath C:/*.* [-trustStoreType
trust_type] -trustStorePassword trust_pass [-keyStoreType keystoreType]
[-keyStorePassword key_pass] [-help]
```

При выполнении команды могут потребоваться параметры `-Dcom.sun.security.enableCRLDP=true` и `-Dcom.ibm.security.enableCRLDP=true` для осуществления проверки цепочки сертификатов online.

**-port**

порт сервера (по умолчанию 443)

**-host**

имя сервера (по умолчанию 127.0.0.1)

**-get**

имя загружаемого ресурса (по умолчанию default.htm)

**-save**

полный путь для сохранения загруженного ресурса

**-allow**

для отключения проверки соответствия адреса ресурса и CN серверного сертификата

**-auth**

указывает на необходимость клиентской аутентификации

**-trustStorePath**

путь к хранилищу доверенных сертификатов

**-trustStoreType**

имя ключевого носителя HDIMAGE (жесткий диск), REGISTRY (реестр ОС Windows), имя карточки или токена (по умолчанию HDIMAGE)

**-trustStorePassword**

пароль на хранилище доверенных сертификатов

**-keyStoreType**

имя ключевого носителя HDIMAGE (жесткий диск), REGISTRY (реестр ОС Windows), имя карточки или токена (по умолчанию HDIMAGE)

**-keyStorePassword**

пароль на ключ

**-help**

информация о том, какие команды можно использовать

## 8 Особенности использования КриптоПро JavaTLS в Apache Tomcat

Основы использования TLS см. в [Apache Tomcat SSL/TLS Configuration HOW-TO](#).

Apache Tomcat имеет собственный интерфейс для встраивания TLS протокола.

Настройка Apache Tomcat выполняется в следующем порядке:

- 1) Установка КриптоПро JavaTLS;
- 2) Создание сертификата "Проверки подлинности сервера";
- 3) Настройка коннектора Apache Tomcat.

Важным обстоятельством является тот факт, что если включена проверка цепочки сертификатов на отзыв по CRLDP сертификата, то необходимо разрешить загрузку СОС, задав параметры:

```
System.setProperty("com.sun.security.enableCRLDP", "true");
```

либо

```
System.setProperty("com.ibm.security.enableCRLDP", "true");
```

### 8.1 Создание сертификата Apache Tomcat

Для выпуска сертификата следуйте инструкциям, описанным в [Управление ключами и сертификатами](#). Общее имя сертификата (Common Name, CN) должно совпадать с DNS-именем (или IP — при обращении клиентов только по IP) сервера Apache Tomcat. Apache Tomcat перебирает все сертификаты пользователя, под учетной записью которого он работает, пока не найдет подходящий (по назначению и паролю), поэтому необходимо обеспечить его уникальность именно в этом смысле.

По умолчанию (в Windows) Apache Tomcat ищет контейнер с сертификатом под учетной записью системы (даже если в настройках Apache Tomcat указать свойство LogOn под пользовательской учетной записью, поиск подходящего контейнера он все равно ведет в этой папке), поэтому следует либо создать его под учетной записью системы, либо вручную переложить созданный под своей учетной записью контейнер из %USERPROFILE%\LocalSettings\ApplicationData\CryptoPro\ в %USERPROFILE%\..\DefaultUser\LocalSettings\ApplicationData\CryptoPro\, либо настроить Apache Tomcat под свою учетную запись следующим образом: Панель управления→Администрирование→Службы и приложения→Службы→Apache Tomcat свойства→Вход в систему: с учетной записью (указать имя и пароль).

### 8.2 Настройка коннектора Apache Tomcat

Для настройки коннектора Apache Tomcat необходимо добавить в файл <CATALINA\_HOME>/conf/server.xml строки по следующему образцу:

```
<Connector port="8443" maxHttpHeaderSize="8192"  
  protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"  
  SSLEnabled="true"  
  maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"  
  enableLookups="false" disableUploadTimeout="true"  
  acceptCount="100" scheme="https" secure="true"
```

```
clientAuth="false"
sslProtocol="GostTLS"
algorithm="GostX509"

keystoreProvider="JCP"
keystoreFile="<USER_HOME>/.keystore"
keystorePass="11111111"
keystoreType="HDImageStore"

keyalg="GOST3410EL"
sigalg="GOST3411withGOST3410EL"

/>
```

Описание основных параметров см. в документации на Apache Tomcat. В `keystoreFile` указывается путь к соответствующему файлу. В `keystorePass` — пароль на контейнер. При указанном выше описании используется встроенный переходник для JSSE.

Для того, чтобы настроить tomcat для использования КриптоПро JavaCSP, следует указать следующие параметры:

```
<Connector port="8443" maxHttpHeaderSize="8192"
  protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
  SSLEnabled="true"
  maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"
  enableLookups="false" disableUploadTimeout="true"
  acceptCount="100" scheme="https" secure="true"
  clientAuth="false"
  sslProtocol="GostTLS"
  algorithm="GostX509"

  keystoreProvider="JCSP"
  keystoreFile="<USER_HOME>/.keystore"
  keystorePass="11111111"
  keystoreType="<TYPE>"

  truststoreProvider="JCP"
  truststoreType="CertStore"
  truststoreFile="<USER_HOME>/.keystore"
  truststorePass="11111111"

  keyalg="GOST3410EL"
  sigalg="GOST3411withGOST3410EL"

/>
```

Для работы с контейнерами используется провайдер КриптоПро JavaCSP, в то время как с хранилищем доверенных сертификатов работает JCP (с типом хранилища `CertStore`). `<TYPE>` — обозначает тип контейнера для провайдера КриптоПро JavaCSP, например, при настройке tomcat в ОС Windows `TYPE` соответствует `REGISTRY`, а в ОС Linux — `HDIMAGE`.

Важно отметить, что для Apache Tomcat версии 7.0.42 и выше может потребоваться указание дополнительных параметров:

```
ciphers="TLS_CIPHER_2001"
sslEnabledProtocols="TLSv1"
```

Tomcat может использовать библиотеки Apache Portable Runtime (APR) для повышения производительности. APR использует платформу-зависимую реализацию TLS, которая не может работать с российскими ГОСТ алгоритмами и Java настройками типа keystoreFile и выдаст ошибку. Для предотвращения автоконфигурации через APR и задания Java коннектора, независимо от того, загружены APR библиотеки или нет, необходимо в описании коннектора явно задать имя класса реализации в атрибуте протокола protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol".

При аутентификации клиента (clientAuth="true") следует также указать путь к хранилищу сертификатов (truststoreFile="<USER\_HOME>/keystore") и пароль (truststorePass="1111111").



**Примечание.** Для Apache Tomcat 8.5 и выше может потребоваться специальный модуль-адаптер, чьи библиотека, описание и исходники находятся в папке дистрибутива Doc\WebServerIntegration\Tomcat9.

## 8.3 Настройка журналирования КриптоПро JavaTLS в Apache Tomcat

Для настройки журналирования действий КриптоПро JavaTLS в файле <CATALINA\_HOME>/conf/logging.properties необходимо:

- добавить новый handler в строку handlers = ...;
- добавить описание его свойств в соответствующем разделе;
- добавить описание ru.CryptoPro.ssl.SSLLogger.

Пример настройки файла logging.properties с уровнем FINE:

```
handlers = 1catalina.org.apache.juli.FileHandler, 2localhost.org.apache.juli.FileHandler,
3manager.org.apache.juli.FileHandler, 4admin.org.apache.juli.FileHandler,
5host-manager.org.apache.juli.FileHandler, 6jtls.org.apache.juli.FileHandler,
java.util.logging.ConsoleHandler
```

```
.handlers = 1catalina.org.apache.juli.FileHandler, java.util.logging.ConsoleHandler
```

```
#####
# Handler specific properties.
# Describes specific configuration info for Handlers.
#####
```

```
1catalina.org.apache.juli.FileHandler.level = FINE
1catalina.org.apache.juli.FileHandler.directory = $catalina.base/logs
1catalina.org.apache.juli.FileHandler.prefix = catalina.
```

```
2localhost.org.apache.juli.FileHandler.level = FINE
2localhost.org.apache.juli.FileHandler.directory = $catalina.base/logs
```

```
2localhost.org.apache.juli.FileHandler.prefix = localhost.

3manager.org.apache.juli.FileHandler.level = FINE
3manager.org.apache.juli.FileHandler.directory = $catalina.base/logs
3manager.org.apache.juli.FileHandler.prefix = manager.

4admin.org.apache.juli.FileHandler.level = FINE
4admin.org.apache.juli.FileHandler.directory = $catalina.base/logs
4admin.org.apache.juli.FileHandler.prefix = admin.

5host-manager.org.apache.juli.FileHandler.level = FINE
5host-manager.org.apache.juli.FileHandler.directory = $catalina.base/logs
5host-manager.org.apache.juli.FileHandler.prefix = host-manager.

6jtls.org.apache.juli.FileHandler.level = FINE
6jtls.org.apache.juli.FileHandler.directory = $catalina.base/logs
6jtls.org.apache.juli.FileHandler.prefix = jtls.

java.util.logging.ConsoleHandler.level = FINE
java.util.logging.ConsoleHandler.formatter = java.util.logging.SimpleFormatter

#####
# Facility specific properties.
# Provides extra control for each logger.
#####

org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].level = INFO
org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].handlers =
    2localhost.org.apache.juli.FileHandler

org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].[/manager].level = INFO
org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].[/manager].handlers =
    3manager.org.apache.juli.FileHandler

org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].[/admin].level = INFO
org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].[/admin].handlers =
    4admin.org.apache.juli.FileHandler

org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].[/host-manager].level = INFO
org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].[/host-manager].handlers =
    5host-manager.org.apache.juli.FileHandler

ru.CryptoPro.ssl.SSLLogger.level = FINE
ru.CryptoPro.ssl.SSLLogger.handlers = 6jtls.org.apache.juli.FileHandler

# For example, set the com.xyz.foo logger to only log SEVERE
# messages:
#org.apache.catalina.startup.ContextConfig.level = FINE
#org.apache.catalina.startup.HostConfig.level = FINE
```

```
#org.apache.catalina.session.ManagerBase.level = FINE
```

## 8.4 Условия эксплуатации без проведения исследований по оценке влияния

Обеспечение работы СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0 R3 KC1 совместно с ПО Apache Tomcat и защиты канала связи с веб-сервером в составе ПО Apache Tomcat по протоколу TLS без проведения исследований по оценке влияния допустимо при выполнении следующих условий:

1) Конфигурационный файл веб-сервера ПО Apache Tomcat (файл `<CATALINA_HOME>/conf/server.xml`) должен содержать следующие настройки объекта `Connector` для защищаемого канала связи:

### Для ПО Apache Tomcat версии 7.0:

- `protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"`
- `SSLEnabled="true"`
- `secure="true"`
- `scheme="https"`
- `clientAuth="false"` для настройки TLS-сервера без аутентификации TLS-клиента
- `clientAuth="true"` для настройки TLS-сервера с аутентификацией TLS-клиента
- `sslEnabledProtocols="TLSv1"`
- `sslProtocol="GostTLS"`
- `ciphers="TLS_CIPHER_2001"` или `ciphers="TLS_CIPHER_2012"` или `ciphers="TLS_CIPHER_2012,TLS_CIPHER_2001"`
- `keystoreProvider="JCP"`
- `keystoreFile="keystoreFilePath"`, где `keystoreFilePath` – полный путь до файла `.keystore` (хранилища ключей веб-сервера);
- `keystorePass="password"`, где `password` – пароль доступа к файлу `.keystore` (хранилищу ключей веб-сервера);
- `keystoreType="HDImageStore"` или `keystoreType="RutokenStore"` или `keystoreType="FloppyStore"`
- `truststoreFile=" truststoreFilePath"`, где `truststoreFilePath` – полный путь до файла хранилища сертификатов веб-сервера;
- `truststorePass="password"`, где `password` – пароль доступа к файлу хранилища сертификатов веб-сервера;

### Для ПО Apache Tomcat версии 8.5, 9.0:

- `protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"`
- `sslImplementationName="ru.CryptoPro.ssl.tomcat.jsse.JCPJSSEImplementation"`
- `SSLEnabled="true"`
- `secure="true"`
- `scheme="https"`
- Настройки `SSLHostConfig`
  - `protocols="TLSv1"`
  - `sslProtocol="GostTLS"`
  - `certificateVerification="none"` для настройки TLS-сервера без аутентификации TLS-клиента
  - `certificateVerification="required"` для настройки TLS-сервера с аутентификацией TLS-клиента
  - `ciphers="TLS_CIPHER_2001"` или `ciphers="TLS_CIPHER_2012"` или `ciphers="TLS_CIPHER_2012,TLS_CIPHER_2001"`
  - `truststoreProvider="JCP"`
  - `truststoreFile=" truststoreFilePath"`, где `truststoreFilePath` – полный путь до файла хранилища сертификатов веб-сервера;

- truststorePass="password", где password – пароль доступа к файлу хранилища сертификатов веб-сервера;
- truststoreType="CertStore"
- Настройки Certificate
  - \* certificateKeystoreProvider="JCP"
  - \* certificateKeystoreFile="keystoreFilePath", где keystoreFilePath – полный путь до файла .keystore (хранилища ключей веб-сервера);
  - \* certificateKeystorePass="password", где password – пароль доступа к файлу .keystore (хранилищу ключей веб-сервера);
  - \* certificateKeystoreType="HDImageStore" или certificateKeystoreType="RutokenStore" или certificateKeystoreType="FloppyStore"

2) Необходимо добавить пакеты <CATALINA\_HOME>/bin/bootstrap.jar, <CATALINA\_HOME>/lib/catalina.jar, конфигурационный файл <CATALINA\_HOME>/conf/server.xml (после выполненной настройки веб-сервера в соответствии с пунктом 1) ) в перечень контролируемых (см.п. 5.3 ЖТЯИ.00101-03 92 01. Правила пользования).

В случае работы с ПО Apache Tomcat версии 8.5, 9.0 в перечень также необходимо добавить пакет JCPTomcatAdapter-1.0-SNAPSHOT.jar, входящий в состав СКЗИ.

3) Необходимо задать параметр `tls_prohibit_disabled_validation` равным «true»:

```
System.setProperty("tls_prohibit_disabled_validation", "true")
```

4) Необходимо задать параметр `enableCRLDP` равным «true» (см. раздел 7).

## 9 Отладка TLS-соединения

Для отладки TLS-соединения можно воспользоваться встроенным логгером `SSLLogger`.

Для этого установите уровень `FINE` в `jre/lib/logging.properties`:

```
.level = FINE
...
java.util.logging.ConsoleHandler.level = FINE
```

`SSLLogger` является расширением стандартного класса Java [Logger](#).

## 10 Особенности криптопровайдера КриптоПро JavaCSP

КриптоПро JavaCSP — провайдер, осуществляющий все криптографические операции путем обращения к КриптоПро CSP. Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP реализует стандартный интерфейс Java Cryptography Architecture (JCA) в соответствии с российскими криптографическими алгоритмами.

Для указания имени провайдера вместо `JCP.PROVIDER_NAME` следует использовать `JCSP.PROVIDER_NAME`. Для того, чтобы использовать установленный провайдер КриптоПро JavaCSP в `cpSSL`, перед выполнением кода следует указать следующую команду:

```
cpSSLConfig.setDefaultSSLProvider(JCSP.PROVIDER_NAME); // класс cpSSLConfig входит в
                                                         // пакет ru.CryptoPro.ssl.util
```

либо

```
System.setProperty("ru.CryptoPro.defaultSSLProv", "JCSP");
```

### 10.1 Загрузка одного экземпляра ключевого контейнера с помощью класса `StoreInputStream`

По умолчанию менеджер ключей модуля `cpSSL` осуществляет подбор ключевых контейнеров простым перечислением их с помощью метода `aliases()` класса `KeyStore` и применением к ним некоторого пароля, который может быть передан как при создании объекта `SSLContext`, так и путем задания свойства `keyStorePassword`.

Однако этот способ подбора контейнера имеет некоторые негативные последствия в КриптоПро JavaCSP, поэтому более правильным является загрузка одного заранее известного ключевого контейнера. Это возможно с помощью класса `ru.CryptoPro.JCP.KeyStore.StoreInputStream`. Класс описан в javadoc-документации дистрибутива. Конструктор класса принимает название контейнера (алиас) в двух форматах: алиас ключа и FQCN-имя контейнера.

Например, можно создать контекст следующим образом:

```
// Формируем поток с именем контейнера
InputStream container = new StoreInputStream("alias");
// Формируем объект для загрузки контейнера
KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance(JCSP.HD_STORE_NAME);
keyStore.load(container, null); // Загружаем контейнер
KeyManagerFactory kmf = KeyManagerFactory.getInstance("GostX509");
kmf.init(keyStore, "password".toCharArray()); // Инициализация менеджера ключей
SSLContext sslCtx = SSLContext.getInstance("GostTLS"); // Подготовка SSL-контекста
sslCtx.init(kmf.getKeyManagers(), ... , null); // Создание SSL-контекста
```

либо воспользоваться свойствами `keyStore`:

```
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStoreType", "HDIMAGE");
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStore", "alias");
```

и передать в него алиас контейнера.

При загрузке контейнера с помощью класса `StoreInputStream` все функции из `KeyStore` будут возвращать ключ, сертификат и другие данные только из указанного контейнера, за исключением функций типа `SetXXX`, которые предполагают сохранение контейнера.

Особенностью использования `StoreInputStream` является также то, что можно получить закрытый ключ, сертификат и другую информацию, вызвав `getXXX` с `null` вместо алиаса, например:

```
// Получение закрытого ключа
InputStream PrivateKey pk = keyStore.getKey(null, "password");
// Получение списка из одного контейнера
InputStream Enumeration aliases = keyStore.aliases();
// Получение сертификата
InputStream Certificate cert = keyStore.getCertificate(null);
```

Алиас в этом случае не требуется, т.к. предполагается, что он уже был передан ранее с помощью класса `StoreInputStream`. Однако, данное правило не распространяется на функцию `getEntry`, т.к. ей запрещено передавать `null` вместо алиаса.